```
CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                         1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0?      2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040      3

                          SKIP FILES                                                      PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                          SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101                JOB   SKIP FILES
 102                CTL   6611
 103         *
 104         * READ CARDS THAT SPECIFY HOW MANY FILES TO SKIP ON WHICH TAPES.
 105         *
 106         * COLUMNS 1-2 GIVE THE NUMBER OF FILES TO SKIP.
 107         * COLUMN 3 GIVES THE TAPE NUMBER.
 108         *
 109         * COMMA IN COLUMN 1 SIGNALS THE FIRST CARD OF A NEW PROGRAM.
 110         *
 111         FILES  EQU   2                  1-2 HOW MANY FILES TO SKIP                 0002
 112         TAPE   EQU   3                  3   WHICH TAPE                             0003
 113         *
 114         START  BLC   DONE                                                   5  0333  B 413 A              4
 115         K1     R                                                           1  0338  1                    4
 116                BCE   1,1,,              LOAD ANOTHER PROGRAM               8  0339  B 001 001 ,          4
 117                SW    1                                                     4  0347  , 001                4
 118                MN    TAPE,READ&3                                           7  0351  D 003 376            4
 119         LOOP   S     K1,FILES           DECREMENT FILE COUNTER             7  0358  S 338 002            4
 120                BM    START,FILES        DONE SKIPPING FILES                8  0365  V 333 002 K          5
 121         READ   CU    %U0,A              DIAGNOSTIC READ -- NO DATA XFER    5  0373  U %U0 A              5
 122                BEF   LOOP               DONE SKIPPING RECORDS THIS FILE    5  0378  B 358 K              5
 123                BER   ERR                                                   5  0383  B 392 L              5
 124                B     READ                                                  4  0388  B 373                5
 125         ERR    NOP   666                TAPE ERROR                         4  0392  N 666                5
 126                H                                                           1  0396  .                    5
 127                MN    TAPE,*&4                                              7  0397  D 003 407            6
 128                BSP   0                                                     5  0404  U %U0 B              6
 129                B     READ                                                  4  0409  B 373                6
 130         DONE   NOP   777                                                   4  0413  N 777                6
 131                H                                                           1  0417  .                    6
 132                B     DONE                                                  4  0418  B 413                6
 133                END   START                                                       / 333 080
```

SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS
DONE	413	ERR	392	FILES	2	K1	338	LOOP	358	READ	373	START	333
TAPE	3												