MOVE & ZERO SUPPRESS BLOCK 0230A

```
,008012,019,026030L0653681001,008012,00110011B361080AB421/340080 1 OF 2 0230A 02
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 0230A 03
L057S4510012,049L0772772/2772¤/40/60¤/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 0230A 04
,019026,033,040044,051051/340001       TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 0230A 05
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080           CARD 3 OF 3 0230A 06
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	B	389		USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	B	S88		,,	08
408	389	N	000		,,	09
412	393	M	360	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	B	S00	S521	BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52	13
432	413	/	080		CLEAR READ AREA	14
436	417	B	348		BRANCH TO PROGRAM CHAINING ROUTINE	15
440	421	,	001	078	LOAD PRINT AREA	16
447	428	L	080	299	,,	17
454	435	L	072	272	,,	18
461	442	,	241	265	,,	19
468	449	B	480	010	BR TO MOVE 1 POS FLD IF BLANK IN 010	20
476	457	Z	210	270	MOVE & ZERO SUPPRESS 10 POS FIELD	21
483	464	B	457	B	B ON TO SCOPE	22
488	469	C	270	250	TEST FOR ERROR	23
495	476	B	499		,,	24
499	480	Z	201	261	MOVE & ZERO SUPPRESS 1 POS FIELD	25
506	487	B	480	B	B ON TO SCOPE	26
511	492	C	261	241	TEST FOR ERROR	27
518	499	B	900	/	BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE IF UNEQ	28
523	504	B	950	C	C ON TO CORRECT PRINT ROUTINE	29
528	509	B	958		BRANCH TO SENSE D	30
919	900	L	/14	285	BEGIN ERROR PRINT ROUTINE	31
926	907	B	916	E	E ON TO ERROR STOP	32
931	912	2	958		ERROR PRINT	33
935	916	.	958		ERROR STOP	34
939	920				WORD MARK	35
969	950	L	/19	285	CORRECT PRINT ROUTINE	36
976	957	2			,,	37
977	958	B	421	D	D ON TO REPEAT	38
982	963	B	417		BRANCH TO READ NEXT RECORD	39
/29	/10	E	RRO	R	CONSTANTS	40
/34	/15				,,	41
/39	/20	A	FI	ELD	,,	42
/59	/40	B	FI	ELD	,,	43
/79	/60	R	ESU	LT SHOULD BE	,,	44
/99	/80	R	ESU	LT IS	,,	45

```
,019027,031,038042803IT98≠B400L046352BW04BS88   MOVE & ZERO SUPPRESS    0230A 46
```


DATE								
ENG. CHG. NO.								