MOVE RECORD BLOCK 3110C

```
,008012,019,026030L0653681001,008012,0011001183610804B421/340080 1 OF 2 3110C 02
,037044N000,340344,346349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 3110C 03
L057S4510012,049L0772772/2772□/40/60□/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 3110C 04
,019026,033,040044,051051/340001      ,TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 3110C 05
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080           CARD 3 OF 3 3110C 06
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	B	389	S571	USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	B	388		,,	08
408	389	N	000		,,	09
412	393	M	360	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	B	500	S521	BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52	13
432	413	/	080		CLEAR READ AREA	14
436	417	B	348		BRANCH TO PROGRAM CHAINING ROUTINE	15
440	421	,	001	078	LOAD PRINT AREA	16
447	428	L	080	299	,,	17
454	435	L	072	272	,,	18
461	442	L	010	250	,,	19
468	449	,	205	210	,,	20
475	456	,	266		,,	21
479	460	P	201	261	MOVE RECORD	22
486	467	P			,,	23
487	468	B	460	B	B ON TO SCOPE	24
492	473	V	485	2661	TEST FOR ERROR	25
500	481	B	900		,,	26
504	485	□	266		,,	27
508	489	C	270	250	,,	28
515	496	B	900	/	BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE IF UNEQ	29
520	501	B	950	C	C ON TO CORRECT PRINT ROUTINE	30
525	506	B	958		BRANCH TO SENSE D	31
919	900	L	/14	285	BEGIN ERROR PRINT ROUTINE	32
926	907	B	916	E	E ON TO ERROR STOP	33
931	912	2	958		ERROR PRINT	34
935	916	.	958		ERROR STOP	35
939	920				WORD MARK	36
969	950	L	/19	285	CORRECT PRINT ROUTINE	37
976	957	2			,,	38
977	958	B	421	D	D ON TO REPEAT	39
982	963	/	280		CLEAR	40
986	967	/	080		,,	41
990	971	B	417		BRANCH TO READ NEXT RECORD	42
/29	/10	E	RRD	R	CONSTANTS	43
/34	/15				,,	44
/39	/20	A	FI	ELD	,,	45
/59	/40				,,	46
/79	/60	R	ESU	LT SHOULD BE	,,	47

DATE								
ENG CHG NO								