```
CLEAR STORAGE 1     ,000[illegible],[illegible]  ,[illegible]34,341,045,053,057073102G
CLEAR STORAGE 2     L072115,11[illegible],105117810I/199,027A074028B027B00102708026/0091,001/00111710
BOOTSTRAP CARD      ,00[illegible],[illegible],[illegible]96083/056029                                  ,0240671056
```

PG	LIN	CT	LABEL	OP	A [illegible]	B OPERAND	D	LOC	INSTRUCTION	COMMENTS
	000			CTL	**					
2	180				*					
2	190				*	CHAIN LOAD PROGRAM FOR TAPE				
2	200				*					
3	020			ORG	033F					
3	030	5		CU	%01		B	0338	U %01 B	BACKSPACE
3	040	4		NOP	0333			0343	N 333	NOP ADDRESS
3	050	1		H				0347	.	HALT
3	060	4	CHAIN	CS	00F0			0348	/ 080	CLEAR 080
3	070	7		Sw	[illegible]1	0081		0352	. 001 081	SET wORD MARKS
3	080	8		MCw	[illegible]1	0001	R	0359	M %01 001 R	READ TAPE
3	090	5		B	033F		L	0367	B 338 L	BR TAPE ERROR
3	100	4		B	0001			0372	B 001	BR TO EXECUTE
3	110	6		DCw	.		TPLOD	0381		
3	120	1		DCw	.		≠	0382		
5	020			ORG	0500					
5	040				*					
5	045				*	HOUSE KEEPING CARD TO TAPE PROG				
5	050				*					
5	060	7	HK	Sw	0001	0024		0500	. 001 024	SET wORD MARKS
5	070	7		Sw	0056	0063		0507	. 056 063	SET wORD MARKS
5	080	7		Sw	0067	0076		0514	. 067 076	SET WORD MARKS
5	081	8		LCA	%06	TPLOD	w	0521	L %06 R31 w	wR 1 ST LOADER
5	082	8		LCA	%06	CHAIN - 45	w	0529	L %06 303 w	wRITE TAPE LOAD
5	084	5		B	H05088		L	0537	B 546 L	BR IF TAPE ERR
5	086	4		B	START			0542	B %00	BR TO MAIN PROG
5	088	4	H05088	CS	0332			0546	/ 332	CLEAR PRINT FLD
5	090	1		CS				0550	/	CLEAR PRINT FLD
5	092	7		MCw	wR8	0300		0551	M R29 300	MOVE MESSAGE
5	094	1	H05094	W				0558	2	PRINT MESSAGE
5	096	2		CC			1	0559	F 1	SKIP TO ONE
5	098	4		H	H05094			0561	. 558	HALT AND BR
5	110	4		B	START			0565	B %00	
5	120				*					