```
CLEAR STORAGE 1     ,0[illegible],[illegible]  ,[illegible]34,341,045,053,057073102G
CLEAR STORAGE 2     L072115,1[illegible]  ,1051178101/199,027A074028B027B001027B026/0001,001/0011171C
BOOTSTRAP CARD      ,00[illegible],[illegible],[illegible]/056029                                  ,0240671056
```

PG	LIN	CT	LABEL	OP	A OPERAND	B OPERAND	D	LOC	INSTRUCTION		COMMENTS
	000			CTL	**						
2	180				*						
2	190				*	CHAIN LOAD PROGRAM FOR TAPE					
2	200				*						
3	020			ORG	033B						
3	030	5		CC	%01		B	0338	U %01 B		BACKSPACE
3	040	4		NOP	0333			0343	N 333		NOP ADDRESS
3	050	1		H				0347	.		HALT
3	060	4	CHAIN	CS	0080			0348	/ 080		CLEAR 080
3	070	7		SW	0081	0081		0352	, 001 081		SET WORD MARKS
3	080	8		MCW	#1	0001	R	0359	M %01 001	R	READ TAPE
3	090	5		B	033B		L	0367	B 338 L		BR TAPE ERROR
3	100	4		B	0001			0372	B 001		BR TO EXECUTE
3	110	6		DCW	*		TPLOD	0381			
3	120	1		DCW	*		#	0382			
5	020			ORG	0500						
5	040				*						
5	045				*	HOUSE KEEPING CARD TO TAPE PROG					
5	050				*						
5	060	7	HK	SW	0001	0024		0500	, 001 024		SET WORD MARKS
5	070	7		SW	0056	0063		0507	, 056 063		SET WORD MARKS
5	080	7		SW	0067	0076		0514	, 067 076		SET WORD MARKS
5	081	8		LCA	%06	TPLOD	W	0521	L %06 381	W	WR 1 ST LOADER
5	082	8		LCA	%06	CHAIN - 45	W	0529	L %06 303	W	WRITE TAPE LOAD
5	084	5		B	H05088		L	0537	B 546 L		BR IF TAPE ERR
5	086	4		B	START			0542	B #00		BR TO MAIN PROG
5	088	4	H05088	CS	0332			0546	/ 332		CLEAR PRINT FLD
5	090	1		CS				0550	/		CLEAR PRINT FLD
5	092	7		MCW	WR8	0300		0551	M R29 300		MOVE MESSAGE
5	094	1	H05094	W				0558	2		PRINT MESSAGE
5	096	2		CC			1	0559	F 1		SKIP TO ONE
5	098	4		H	H05094			0561	. 558		HALT AND BR
5	110	4		B	START			0565	B #00		
5	120				*						