PG	LIN	CT	LABEL	OP	A OPERAND	B OPERAND	D	LOC	INSTRUCTION	COMMENTS C8002
15	130	8		MCW	%T0	C97010- 26	W	1144	M %T0 S26 W	WR ENTER INFO
15	131	8		MCW	%T0	0161	W	1152	M %T0 161 W	WR SPACE
15	140	4		H	P15120			1160	. /39	HALT & BR BACK
15	150	8	P15150	MCW	%T0	C97100- 26	W	1164	M %T0 S82 W	WRITE INFO LINE
15	160	8		LCA	%T0	0618	R	1172	L %T0 618 R	READ LINE TO CK
15	161	8		LCA	%T0	0618	W	1180	L %T0 618 W	WR CK LINE--EYE
15	162	8		MCW	%T0	0161	W	1188	M %T0 161 W	WR SPACE
15	170	5		B	P15190		%	1196	B S05 %	BR ERROR
15	180	4		B	P15220			1201	B S17	BR NO ERROR
15	190	8	P15190	MCW	%T0	0503	W	1205	M %T0 503 W	WRITE ERR INST
15	200	4		H	P15120			1213	. /39	HALT & BR BACK
15	220	5	P15220	B	P10010		D	1217	B 708 D	BR CONT LOOP
15	230	4		B	0348			1222	B 348	
90	000			*	CONSTANTS					
90	010	11	C90010	DCW	0628		0123456789	0628		
90	020	9		DCW	0637		ABCDEFGHI	0637		
90	030	9		DCW	0646		JKLMNOPQR	0646		
90	040	11		DCW	0657		/STUVWXYZ :	0657		
90	050	9	C90050	DCW	0666		@✓>‡"¤=Δ	0666		
90	060	8		DCW	0674		;-(‡<¢'%	0674		
90	070	8		DCW	0682		*)0‡#!?$	0682		
90	080	15	C90080	DCW	0697	../	LINE 1.	0697		
90	090	1		DCW	0698			0698		
90	100	1		DCW	0699			0699		
91	010	10	C91010	DCW	0090		.¤(<‡¢$*);	0090		
91	020	10	C91020	DCW	0100		Δ-/,%='"*#	0100		
91	030	10		DCW	0110		@:>✓ ?ABC	0110		
91	040	10		DCW	0120		DEFGHI!JKL	0120		
91	050	10		DCW	0130		MNOPQR‡STU	0130		
91	060	10		DCW	0140		VWXYZ 012	0140		
91	070	10		DCW	0150		3456789	0150		
91	080	10		DCW	0160		LINE 2.	0160		
91	090	1		DCW	0161			0161		
92	010	10	C92010	DCW	0545		1QAZ2WSX3E	0545		
92	020	10		DCW	0555		DC4RFV5TGB	0555		
92	030	10		DCW	0565		6YHN7UJM8I	0565		
92	040	10		DCW	0575		K,90L.0P?/	0575		
92	050	10		DCW	0585		‡!$# "'¤(	0585		
92	060	10		DCW	0595		:‡%@<✓*>=)	0595		