```
CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                                    1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0?                  2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039             ,0010011040                  3

                         FORTRAN COMPILER -- ARITH PHASE THREE -- PHASE 35                          PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                          SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101                JOB   FORTRAN COMPILER -- ARITH PHASE THREE -- PHASE 35
 102                CTL   6611
 103         *
 104         * INITIALIZATION FOR ARITH PHASE FOUR TAKES PLACE.
 105         *
 106         * STUFF IN THE RESIDENT AREA
 107         *
 108         PHASID EQU   110  PHASE ID, FOR SNAPSHOT DUMPS                          0110
 109         SNAPSH EQU   333  CORE DUMP SNAPSHOT                                    0333
 110         LOADNX EQU   700  LOAD NEXT OVERLAY                                     0700
 111         CLEARL EQU   707  CS AT START OF OVERLAY LOADER                         0707
 112         *
 113                ORG   838                                                              0838
 114         LOADDD EQU   *&1          LOAD ADDRESS                                  0838
 115    838  BEGINN BSS   SNAPSH,C                                              5  0838  B 333 C              4
 116    843         SBR   CLEARL&3,GMWM                                         7  0843  H 710 |68            4
 117    850         LCA   ARITH4,PHASID                                         7  0850  L |67 110            4
 118    857         B     LOADNX                                                4  0857  B 700                4
 119    910         DC    #50                                                  50  0910                       6
 120    960         DC    #50                                                  50  0960                       8
 121  1 010         DC    #50                                                  50  1010                      10
 122  1 060         DC    #50                                                  50  1060                      12
 123  1 067  ARITH4 DCW   @ARITH 4@                                            7  1067                      12
 124  1 068  GMWM   DCW   @}@                                                  1  1068             GMARK   12
 125                ORG   201                                                              0201
 126    203         DSA   LOADDD    LOAD ADDRESS FOR CARD-TO-TAPE PROGRAM     3  0203  838                 13
 127                EX    BEGINN                                                         B 838               14
 128                END                                                                  / 000 080
```

SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS	SYMBOL	ADDRESS
ARITH4	1067	BEGINN	838	CLEARL	707	GMWM	1068	LOADDD	838	LOADNX	700	PHASID	110
SNAPSH	333												